

## Règles personnalisées

| application / service     | port interne                    | port externe                    | protocole | appareil           | activer                             |  |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|--|
| FTP Serv ▼                | <input type="text" value="21"/> | <input type="text" value="21"/> | TCP ▼     | PC-10 alar ▼       |                                     | <input type="button" value="enregistrer"/> |
| Secure Web Server (HTTPS) | 443                             | 443                             | TCP       | PC-10 alarme somfy | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="supprimer"/>   |
| Web Server (HTTP)         | 80                              | 80                              | TCP       | PC-10 alarme somfy | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="supprimer"/>   |

## Réglages du réseau



### ATTENTION :

Une mauvaise configuration du réseau peut bloquer l'accès à l'alarme depuis votre navigateur. Pour restaurer la configuration par défaut, appuyer 5 secondes sur le bouton de l'interface PC lors de sa mise sous tension.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Adresse MAC                           | 00:50:C2:C8:4F:55                          |
| Nom Netbios                           | <input type="text" value="ALARMESOMFY"/>   |
| Port HTTP                             | <input type="text" value="80"/>            |
| Port HTTPS                            | <input type="text" value="443"/>           |
| <input type="checkbox"/> HTTPS seul   |  |
| <input type="checkbox"/> Activer DHCP |  |
| Adresse IP centrale/transmetteur      | <input type="text" value="192.168.1.233"/> |
| Adresse IP box/modem adsl             | <input type="text" value="192.168.1.1"/>   |
| Masque sous-réseau                    | <input type="text" value="255.255.255.0"/> |
| DNS primaire                          | <input type="text" value="8.8.8.8"/>       |
| DNS secondaire                        | <input type="text" value="8.8.4.4"/>       |

# Réglages de l'interface



## Identification

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Version du Hardware       | 00001060v0.1/2        |
| Version du Bootloader     | 00002929v2.7          |
| Version du Firmware       | 00002627v10.7b23443/0 |
| Version du mapping Eeprom | v1.5                  |

## Paramétrage

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Delai d'expiration de session | <input type="text" value="10"/> min |
|-------------------------------|-------------------------------------|

## DNS Somfy

|  |  |
|--|--|
| Adresse serveur                        | <input type="text" value="alarnesomfy.net"/> ▼ |
| Port DNS                               | <input type="text" value="80"/>                |
| Port serveur externe                   | <input type="text" value="80"/>                |
| Accès à distance et remontée de photos | <input checked="" type="checkbox"/>            |
| Prochaine mise à jour                  | 81 sec   |
| Statut                                 | 1070/1100                                      |