

- Logiciel
- Connexion
- Evènements
- Mode du router**
- Redémarrer

Administration

Mode du router : Cette page affiche le mode du router


Mode actuel	Mode Bridge
Mode du router	Mode Bridge ▾
<input type="button" value="Appliquer"/>	

TPlink Archer C7

Clients filaires			
ID	Nom	Adresse IP	Adresse MAC
1	Alarme Somfy	192.168.0.222	00-50-C2-9A-87-AB

Réservation d'adresses						
+ Ajouter - Supprimer						
<input type="checkbox"/>	ID	Adresse MAC	Réservée Adresse IP	Description	Etat	Modifier
<input type="checkbox"/>	1	00-50-C2-9A-87-AB	192.168.0.222	Alarme	💡	✎ 🗑

https://192.168.0.1/webpages/index.1564127413977.html



Configuration rapide | Configuration Basique | **Configuration Avancée** | Français | Se déconnecter | Redémarrer

- Etat
- Network
- Mode opératoire
- Wi-Fi
- Réseau invités
- Paramètres USB
- Contrôle parental
- QoS
- Sécurité
- Transferts NAT**
 - ALG
 - **Serveurs Virtuels**
 - Déclenchement par Port
 - DMZ
 - UPnP

Serveurs Virtuels

[+ Ajouter](#) [- Supprimer](#)

<input type="checkbox"/>	ID	Type de Service	Port externe	IP Interne	Port Interne	Protocole	Etat	Modifier
<input type="checkbox"/>	1	HTTP	443	192.168.0.222	443	ALL	💡	✎ 🗑
<input type="checkbox"/>	2	HTTP	80	192.168.0.222	80	ALL	💡	✎ 🗑
<input type="checkbox"/>	3	DNS	1024	192.168.0.222	1024	ALL	💡	✎ 🗑
<input type="checkbox"/>	4	HTTP	4443	192.168.0.222	4443	ALL	💡	✎ 🗑
<input type="checkbox"/>	5	HTTP	8080	192.168.0.222	8080	ALL	💡	✎ 🗑

<input type="checkbox"/>	ID	Adresse MAC	Réservée Adresse IP	Description	Etat	Modifier
<input type="checkbox"/>	1	00-50-C2-9A-87-AB	192.168.0.222	Alarme	💡	✎ 🗑

Centrale protexionm

The screenshot shows the 'Réglages du réseau' (Network Settings) page in the Somfy installer. The page has a yellow sidebar with a list of settings categories. The main content area is light brown and contains a warning message and several configuration fields.

Installateur Actualiser Deconnexion

Réglages du réseau

ATTENTION :
Une mauvaise configuration du réseau peut bloquer l'accès à l'alarme depuis votre navigateur. Pour restaurer la configuration par défaut, appuyer 5 secondes sur le bouton de l'interface PC lors de sa mise sous tension.

Adresse MAC	00:50:C2:9A:87:AB
Nom Netbios	ALA
Port HTTP	80
Port HTTPS	443

HTTPS seul

Activer DHCP

Adresse IP centrale/transmetteur	192.168.0.222
Adresse IP box/modem adsl	192.168.0.1
Masque sous-réseau	255.255.255.0
DNS primaire	192.168.0.1
DNS secondaire	0.0.0.0

Restaurer Appliquer

Copyright ©2013 Somfy

The screenshot shows the 'Réglages de l'interface' (Interface Settings) page in the Somfy installer. The page has a yellow sidebar with a list of settings categories. The main content area is light brown and contains sections for Identification, Paramétrage, and DNS Somfy.

Installateur Actualiser Deconnexion

Réglages de l'interface

Identification

Version du Hardware	00001060v0.1/2
Version du Bootloader	00002929v2.7
Version du Firmware	00002627v10.14b29401/8
Version du mapping Eeprom	v1.5

Paramétrage

Delai d'expiration de session	10 min
-------------------------------	--------

DNS Somfy

Adresse serveur	alarmsomfy.eu
Port DNS	1024
Port serveur externe	80
Accès à distance et remontée de photos	<input checked="" type="checkbox"/>
Prochaine mise à jour	74 sec
Statut	1070/1100

Sauvegarder

Copyright ©2013 Somfy