

→ REGLAGES GENERAUX

→ REGLAGES AVANCES

→ LISTE DES ELEMENTS

→ JOURNAL DES EVENEMENTS

→ REGLAGES DES CODES D'ACCES

→ REGLAGES TELEPHONIE FILAIRE

→ REGLAGES TELEPHONIE GSM

→ REGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME

→ REGLAGES DES VOLETS ROULANTS

→ REGLAGES DES LUMIERES

→ REGLAGES DES SCENARI

→ MES CAMERAS / DETECTEURS IMAGES

→ REGLAGES DU RESEAU

→ REGLAGES DE L'INTERFACE

ATTENTION :

Une mauvaise configuration du réseau peut bloquer l'accès à l'alarme depuis votre navigateur. Pour restaurer la configuration par défaut, appuyer 5 secondes sur le bouton de l'interface PC lors de sa mise sous tension.

Adresse MAC	00:50 [REDACTED] 8F
Nom Netbios	ALARMESOMFY
Port HTTP	80
Port HTTPS	443
<input type="checkbox"/> HTTPS seul	
<input type="checkbox"/> Activer DHCP	
Adresse IP centrale/transmetteur	192.168.1.202
Adresse IP box/modem adsl	192.168.1.254
Masque sous-réseau	255.255.255.0
DNS primaire	194.158.122.10
DNS secondaire	194.158.122.15

→ REGLAGES GENERAUX

→ REGLAGES AVANCES

→ LISTE DES ELEMENTS

→ JOURNAL DES EVENEMENTS

→ REGLAGES DES CODES D'ACCES

→ REGLAGES TELEPHONIE FILAIRE

→ REGLAGES TELEPHONIE GSM

→ REGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME

→ REGLAGES DES VOLETS ROULANTS

→ REGLAGES DES LUMIERES

→ REGLAGES DES SCENARII

→ MES CAMERAS / DETECTEURS IMAGES

→ REGLAGES DU RESEAU

→ REGLAGES DE L'INTERFACE

Identification

Version du Hardware	00001060v0.1/2
Version du Bootloader	00002929v2.7
Version du Firmware	00002627v10.9b24414/0
Version du mapping Eeprom	v1.5

Paramétrage

Delai d'expiration de session	<input type="text" value="10"/> min
-------------------------------	-------------------------------------

DNS Somfy

Adresse serveur	<input type="text" value="alarmesomfy.net"/>
Port DNS	<input type="text" value="1024"/>
Port serveur externe	<input type="text" value="80"/>
Accès à distance et remontée de photos	<input checked="" type="checkbox"/>
Prochaine mise à jour	44 sec
Statut	1070/1100

ATTRIBUTION D'ADRESSE IP STATIQUE

Equipement

Alarme_Somfy - 00:50:c2:9a:81:8f

Adresse MAC

00:50:c2:9a:81:8f

Adresse IP statique

192.168.1.202

Nom de l'équipement

Alarme_Somfy



1

Nom de la règle
Alarme HTTPS

Protocole tcp	IP externe	Port externe 443	Equipement du réseau local Alarme_Somfy - 00:50:62:9a:81:8f	Port interne 443
-------------------------	------------	----------------------------	---	----------------------------

La règle "Alarme HTTPS" redirige le protocole TCP pour les flux Internet ayant le port 443 de la bbox vers le port 443 du périphérique 192.168.1.202.

2

Nom de la règle
Alarme HTTP

Protocole tcp	IP externe	Port externe 80	Equipement du réseau local Alarme_Somfy - 00:50:62:9a:81:8f	Port interne 80
-------------------------	------------	---------------------------	---	---------------------------

La règle "Alarme HTTP" redirige le protocole TCP pour les flux Internet ayant le port 80 de la bbox vers le port 80 du périphérique 192.168.1.202.

IP

Adresse IP	176.145.111.20
Passerelle	176.145.111.126
Masque de sous-réseau	255.255.255.255
Serveur DNS	194.158.122.10,194.158.122.15
MTU	1500